

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATO E CONDUTOR PELO CÓDIGO BIOMÉTRICO

- SICCB -

Manual para Gerar / Instalar Licenças Griaule

CLIENTE: DETRAN/MG

Sistema de Identificação de Candidato e Condutor pelo Código Biométrico

SIGLA: SICCB

Companhia de Tecnologia da informação do Estado

de Minas Gerais - PRODEMGE

Julho 2010



ÍNDICE

1.0	OBJETIVO DO MANUAL	3
1.1	Motivo	3
2.0	PASSOS PARA ADQUIRIR E INSTALAR NOVA LICENÇA	3
2.1	Pré-Requisito para Instalação Leitor Biométrico	4
	Passos para Gerar a licenca Griaule	1



1. Objetivo do Manual

Este manual tem como objetivo auxiliar os usuários do SICCB – Sistema de Identificação de Candidato e Condutor pelo Código Biométrico – a gerar a Licença Biométrica e instalar a Licença necessária para o funcionamento do Leitor Biométrico.


1.1 Motivo

Devido ao término das licenças Griaule adquiridas e disponibilizadas para os usuários do SICCB, os novos CFC's e os CFC's que trocarem de estação de trabalho desde o mês de Junho/2010 deverão adquirir a licença seguindo os passos abaixo.

Caso a estação de trabalho seja somente formatada não é necessário adquirir uma nova licença basta fazer as instalações seguindo o "Manual da Biometria" disponibilizado no Detrannet Empresas em "Manuais".




- 2. Como pré-requisito faça o Download do *Manual da Biometria* no Detrannet Empresas em *Manuai*s e faça as instalações solicitadas, o Leitor Biométrico só irá funcionar após seguir o item *Roteiro para Gerar / Instalar* abaixo.
- 3. Roteiro para Gerar / Instalar a Licença Griaule. Para mellhor visualização das telas, vá em "Exibição" e aumente o "Zoom" para 150%.
- Após contato com o Sindicato ou Associações de CFC's siga os passos abaixo.
- 2. Acessar o site www.griaule.com.br.
- Se a linguagem do site estiver em inglês, troque português para facilitar o acesso.
- 4. Depois de comprar as licenças você vai acessar a sua conta na Griaule clicando em "(Create/Access account) ou (Criar / Acessar Conta)";






5. Infome "UserName e Password", depois clique em "Log in";






6. Clique em "Minha Conta" ou "My account" (Inglês);






7. Clique em "Get Your licenses";






8. Clique agora em "Get license()";

Obs: Observe que eu estou apontando para uma licença Trial porque como as licenças do DETRAN acabaram logo, cliquei em "**Get TRIAL Product Key for Fingerprint SDK 2009**", mas você vai baixar uma licença válida.






- Se a licença vai ser instalada na mesma estação de trabalho computador – que você estiver conectando a conta, basta clicar em "Get Hardware Key of this Computer".
- 10. Se a licença for para outra estação de trabalho computador informe a *hardware key* da máquina que for instalar a licença e clicar em "Request License".
 - Para obter a hardware key da máquina siga os passos:
- Na máquina (estação de trabalho) do associado que irá funcionar a biometria clicar em:
 - "Iniciar","Executar",
 - > Será exibida a tela, digite "cmd" e clique em "OK":





• Será exibida a tela abaixo digite: **ipconfig/all** e clique em enter;




Depois digite: ipconfig/all;



• Copie o Endereço físico:




11. Digite as 12 letras e números (sem os traços) do **Endereço físico** dentro do campo "hardware key" na tela da Griaule. Depois clique em "Request license".






12. Pronto, a licença esta gerada. Somente neste momento (antes de fazer o Download) será possível cancelar a requisição se por ventura foi feito errado, clicando em "Cancel Request".

Feito isto a requisição foi cancelada, como demonstrado na tela abaixo:






13. Para fazer o download clique na seta azul. Uma vez baixada a licença não poderá mais ser cancelada.





14.A licença será gerada na "Área de Trabalho" – desktop do computador. Salve a licença em uma pasta na estação de trabalho e caso tenha sido gerada pelo Sindicato ou Associação basta que este envie via email para o CFC que a adquiriu.



Obs: caso tenha sido enviada pelo Sindicato ou Associação o CFC vai descompactar e colocar o arquivo ".TXT" no desktop – Área de trabalho – da máquina (estação de trabalho) e guardar uma cópia em pasta na estação de trabalho para segurança.

15.O CFC deve fazer o backup (cópia) desta licença para em caso de formatação do hd recolocar esta licença novamente no desktop – Área de trabalho.